

[centos, instalación](#)

## Pasos después de instalar el sistema

### Si no tienes conexión

Por defecto en Centos 6 el adaptador eth0 no está activo, para activarlo hay que editar el fichero /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 y cambiar las siguientes líneas: Por DHCP

```
ONBOOT=yes  
BOOTPROTO=dhcp
```

o bien podemos poner la ip fija

```
ONBOOT=yes  
IPADDR=192.168.1.100  
NETMASK=255.255.255.0  
GATEWAY=192.168.1.1  
DNS1=208.67.222.222  
DNS2=208.67.220.220
```

Al desplegar una máquina centos en vmware no detecta la tarjeta de red para solucionarlo cambiar la mac en el fichero por la misma que aparece en el vcenter para dicha máquina

```
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
```

y despues borrar el fichero

```
rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
```

y reiniciar

```
reboot
```

### Si usas un proxy

Añadir la siguiente línea al fichero /etc/yum.conf

```
proxy=http://ip_proxy:puerto
```

### Añadir el repositorio Centos Continuous Release (CR)

Debido a que este repositorio contiene las actualizaciones que corrigen problemas de seguridad y de

corrección de errores, es muy recomendable instalarlo en los servidores con Centos.

Para instalar el repositorio

```
yum install centos-release-cr
```

## Instalar los siguientes paquetes

- setupool: herramienta general de configuración de CentOS.
- system-config-network-tui: utilidades para la configuración de la red.
- system-config-services: utilidades para la configuración de la seguridad del sistema.
- policycoreutils-python: utilidades para administrar SELinux.
- ntp: cliente para network time protocol
- wget: Para descargar archivos desde consola

## Poner en hora

Añadir al fichero /etc/ntp.conf la siguiente línea

```
server hora.roa.es
```



ponerlo el primero antes de los que aparecen como server  
0.centos.pool.ntp.org</code>

## Establecer parámetros de contraseña

Editando el fichero **/etc/login.defs** podemos establecer varios parámetros de configuración de las contraseñas, tales como : longitud mínima, tiempo de caducidad, duración mínima, etc

## Referencias

[http://www.lazos.cl/wiki/Instalaci%C3%B3n\\_b%C3%A1sica\\_de\\_CentOS\\_6](http://www.lazos.cl/wiki/Instalaci%C3%B3n_b%C3%A1sica_de_CentOS_6)

From:

<http://lcwiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

[http://lcwiki.intrusos.info/linux:centos:intalacion\\_centos6](http://lcwiki.intrusos.info/linux:centos:intalacion_centos6)

Last update: **2023/01/18 13:36**

